



¿Cuáles otros usos se le puede dar al campo Compañía de Electricidad?


A continuación, se describe el propósito y los posibles usos de la entidad “Compañía de Electricidad” dentro del Maestro de Empleados. Esta información permitirá comprender el alcance de este campo, cómo se emplea actualmente y en qué situaciones puede adaptarse para cubrir otras necesidades dentro de la empresa.

1. Aplicación para las EDES:

1.1. Capturar el dato del contrato de energía que tienen sus empleados

The screenshot shows the 'Maestro de Empleados' application window. The top menu bar includes 'Opciones', 'Exportar Datos', 'Exportar Datos con Códigos', 'Carta Bienvenida', 'Ayuda Salarios', 'Ayuda', and 'Finalizar'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Abrir', 'Guardar', 'Imprimir', 'Copiar', 'Pegar', 'Borrar', and 'Salir'. The main interface has several tabs at the bottom: 'Datos Generales', 'Datos de Organización', 'Datos de Nómina', 'Otros Datos' (which is highlighted with a red box), 'Documentos', and 'Consulta'. The central area contains several data entry fields and sections. One section, 'Datos Complementarios', contains a dropdown for 'Modalidad de Trabajo' and another for 'Compañía Electricidad', which is also highlighted with a red box. There are also fields for 'No. Cuenta (NIC)', 'Mensajes Individuales', 'Asignar bienes y beneficios', 'Otros Datos Complementarios', and 'Mostrar Incidencias'. On the right side, there is a 'Observaciones' text area and a 'Equipo' section with a table for managing equipment assignments. A 'Factor Bradford' value of '0.00' is displayed in the top right corner.

1.2. Reconocimiento de antigüedad en otras instituciones




Esta entidad puede utilizarse para representar un tipo de área dentro de la empresa que no esté contemplada por los demás campos disponibles en el Maestro de Empleados. Cuando el parámetro “SiAreaDireccion” en la tabla “Parametros_Settings_INI” se encuentra habilitado, la etiqueta de esta entidad se mostrará como “Área o Dirección” en el Maestro de Empleados, la Consulta de Empleados, las exportaciones de empleados a Excel y en distintos reportes de HeadCount, tal como se muestra en la imagen a continuación:




Para habilitar este parámetro, debemos acceder al módulo de personal o nóminas con el usuario supervisor, y acceder a la siguiente ruta:



Luego de esto, debemos buscar el parámetro “OPCIONES SiAreaDireccion”, ingresando dicha descripción en el campo “Filtro”. Este parámetro aparece, de forma predeterminada, con el valor **cero (0)** y debe modificarse para colocar el valor **uno (1)**. Finalmente, guardamos los cambios haciendo clic en el botón “Guardar”, tal como se muestra en la siguiente imagen:



2. ¿Cómo crear una Compañía de Electricidad?



La pantalla anterior se muestra de la manera cuando el parámetro **OPCIONES SiAreaDireccion** está inhabilitado.

Cuando el parámetro está habilitado entonces se muestra de la siguiente manera:

